

**Betreff:** revised version -data logger- 01.03.2012

**Von:** Manfred Weißgerber <mweissgerber@seccua.de>

**Datum:** 01.03.2012 12:58

**An:** mweissgerber@seccua.de, Florian Ruther <fruther@seccua.de>, Andreas Alvisini <aalvisini@seccua.de>

## Regarding: UFH: Data logger

Dear customer

there might be something wrong with your data logger.

You'll realise it in the following way. It's of a paramount importance that you should read the following instructions carefully before trying to modify the setups.

First you need to be connect with the control,

- then click on edit data logger **(Image 001)**
- choose view **(Image002)**
- shift to "Sample + Save Conditions" **(Image 003)**
- check if "Sample Time" and "Min Time" has been factory-adjusted on "25 ms" **(Image 004)** - "25 ms" is the right setup -

If the setup is not "25 ms", **than you have to delete the data logger configuration 1 and 2. (Mind, that all records will be deleted.)** Do this as described.

- choose delete by "Edit data logger." **You need to delete both files (Image 005)**
- then close dialog **(Image 006)**

**You also have to delete data logger files 1 and 2.**

- click on "Load Data Log" (Image 007)
- choose button delete and delete both of them. (Image 008)
- then close dialog (Image 009)

### Create a new data logger configuration.

**Mind out, that you need to create 2 new files**

- click once again on "Edit Data Logger" (Image 010)
- choose button "New" (Image 011)
- then click button "Load" (Image 012)
- choose on and open up the file "log\_file\_1.DLC" (**Mind, that you get this file additionally**)
- then click "OK" (Image 013)
- choose "New" once again (Image 014)
- choose "Load" once again (Image 015)
- choose on and open up the file "log\_file\_2.DLC" (**Mind, that you get this file additionally**)
- then click "OK" (Image 016)
- then close dialog (Image 017)

There is further information (screen shots) below


— image001.jpg —



— Nachrichtenteil als Anhang —

„choose „view“

— image002.gif —




— Nachrichtenteil als Anhang

---

shift to "Sample + Save Conditions"

— image003.gif

---




— Nachrichtenteil als Anhang

---

check if "Sample Time" and "Min. Time" has been factory-adjusted on "25 ms"

— image004.gif

---



— Nachrichtenteil als Anhang —

„25“ ms is right.


If „Sample Time“ and „Min Time“ has been setted at „25“ ms , you needn't change anything.

If the setup is not "25 ms", **than you have to delete the data logger configuration 1 and 2. (Mind, that all records will be deleted.)**

### 1. Delete data logger-configuration 1 and 2

choose delete by "Edit data logger." **You need to delete both files.**


— image005.gif —



— Nachrichtenteil als Anhang —

close dialog

— image006.gif —



— Nachrichtenteil als Anhang —

**2. You also have to delete data logger files 1 and 2**

click on "Load Data Log" (Strg+L)


— image007.jpg —



— Nachrichtenteil als Anhang —

choose button „Delete File“ and delete both of them.


— image008.gif —



— Nachrichtenteil als Anhang —

close dialog

— image009.gif —



— Nachrichtenteil als Anhang —


### 3. Create a new data logger configuration. (Mind, that you need to create 2 new files)

click once again on "Edit Data Logger"

— Nachrichtenteil als Anhang —

choose button "New"


— image010.gif —



— Nachrichtenteil als Anhang —

click button "Load"

— image011.gif —




— Nachrichtenteil als Anhang —

- Choose and open up the file **"log\_file\_1.DLC"**

click "OK"


— image012.gif —



— Nachrichtenteil als Anhang —

choose "New" once again.

— image013.gif —





— Nachrichtenteil als Anhang —

---

choose "Load" once again

— Nachrichtenteil als Anhang —

---

- Choose and open up the file "**log\_file\_2.DLC**"

then click "OK"


— Nachrichtenteil als Anhang —

---

then close dialog

— image014.gif —

---



— Nachrichtenteil als Anhang —

---

Best regards

i.A Manfred Weißgerber

Quality Assurance / Quality Management Commissioner (TÜV/TGA)

Seccua GmbH  
Krummbachstraße 8  
86989 Steingaden

CEO:  
Dipl.-Ing. (FH) Michael Hank  
Dipl.-Ing. (FH) Günter Hank

HRB 151867 Amtsgericht München  
USt-IdNr. DE238022935

Tel. +49 (0)8862 91172-23  
Fax. +49 (0)8862 91172-19  
E-Mail: [mweissgerber@seccua.de](mailto:mweissgerber@seccua.de)

— Anhänge:

---

image001.jpg	11.2 KB
Nachrichtenteil als Anhang	661 Bytes
image002.gif	2.4 KB
Nachrichtenteil als Anhang	765 Bytes
image003.gif	1.1 KB
Nachrichtenteil als Anhang	718 Bytes
image004.gif	13.3 KB
Nachrichtenteil als Anhang	1.8 KB
image005.gif	3.2 KB
Nachrichtenteil als Anhang	624 Bytes
image006.gif	3.0 KB
Nachrichtenteil als Anhang	813 Bytes
image007.jpg	11.1 KB

Nachrichtenteil als Anhang	676 Bytes
image008.gif	4.9 KB
Nachrichtenteil als Anhang	611 Bytes
image009.gif	3.2 KB
Nachrichtenteil als Anhang	1.2 KB
Nachrichtenteil als Anhang	670 Bytes
image010.gif	896 Bytes
Nachrichtenteil als Anhang	641 Bytes
image011.gif	1.0 KB
Nachrichtenteil als Anhang	817 Bytes
image012.gif	556 Bytes
Nachrichtenteil als Anhang	672 Bytes
image013.gif	1.5 KB
Nachrichtenteil als Anhang	646 Bytes
Nachrichtenteil als Anhang	903 Bytes
Nachrichtenteil als Anhang	629 Bytes
image014.gif	3.8 KB
Nachrichtenteil als Anhang	2.0 KB